



Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Przygotowanie pacjenta do wykonania dobowej zbiórki moczu.

- Przed badaniem należy zaopatrzyć się w: naczynie miarowe, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem, o pojemności 2 – 3L oraz jednorazowy plastikowy pojemnik o objętości około 100 ml (do nabycia w aptece).
- Dobową zbiórkę moczu rozpoczynamy rano (początek np. godz. 6.00).
- Pierwszą poranną porcję moczu w dniu rozpoczęcia zbiórki należy (odrzuć) oddać do ubikacji i zapisać dokładny czas jej oddania – czas ten jest początkiem zbiórki moczu.
- Od tego momentu przez 24 godziny każdą kolejną porcję moczu, łącznie z pierwszą porcją poranną dnia następnego, należy zbierać w całości do opisanego imieniem i nazwiskiem pacjenta naczynia miarowego. Czas oddania porannej próbki moczu dnia następnego jest czasem końca zbiórki.
- Zbierany mocz przechowujemy przez cały czas w chłodnym miejscu.
- Po zakończonej zbiórce zebrany mocz dokładnie wymieszać, zmierzyć jego objętość i porcję około 50 ml przelać do jednorazowego pojemnika, który który **należy dostarczyć do Laboratorium najpóźniej do 2 godzin od zakończenia zbiórki, w godz. 8:00 – 10:00.**
- Do próbki należy dołączyć informację o czasie rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz całkowitej objętości zebranego w ciągu doby moczu.

UWAGA:

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jakaś porcja moczu, oddana w trakcie wykonywania dobowej zbiórki, nie zostanie przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, należy wylać zebrany mocz, umyć i wysuszyć naczynie, a następnie ponownie przeprowadzić zbiórkę moczu w innym dniu.